

# Kurzanleitung FTP- Transfer

## 1. Allgemeines

Dieses Programm führt Dateien über das Internet zusammen. Dabei kann mit demselben Programm ein Upload bzw. Download durchgeführt werden.

Sollen Daten über einen FTP- Server auf einem lokalen PC zusammengeführt werden, so werden zwei Funktionen benötigt:

1. Upload der Datei auf den FTP- Server und zusammenführen der Daten in eine Datei
2. Download der Daten vom Server, Zusammenführen der Daten in einer lokalen Datei und löschen der Datei auf dem FTP- Server.

Auf diese Weise lassen sich Daten wie zum Beispiel Daten der Zeiterfassung von beliebigen PC's zusammenführen.

## 3. Installation

Das Programm kann auf jedem WIN32 PC installiert werden. Hierzu ist das Program in den gewünschten Ordner zu kopieren.

## 4. Intervall

Soll die Aufgabe in einem Intervall ausgeführt werden, so geben Sie hier eine Zeitvorgabe ein. Die Anzeige in dem Editierfeld bedeutet SS:MM.

Kleinstes Intervall ist also eine Minute, größtes Intervall 23:59 Std.

Die Angabe von ,00:00' bedeutet kein Intervall!

## 5. Termin

Sollen die Aufgaben (zusätzlich) zu festen Zeiten ausgeführt werden, so geben Sie in den Editierfeldern eine gültige Uhrzeit ein. Dabei ist es egal, ob im Feld zwei eine kleinere oder größere Uhrzeit als im Feld 1 steht. Es werden immer alle Termine und Intervalle getestet. Eine Angabe von 00:00 bedeutet kein Termin! Sie können also zum Datumswechsel keinen Termin ausführen!

## 6. Manuell

Ungeachtet der Intervalle und Termine können Sie auch manuell die Aufgaben auslösen. Es werden immer die angezeigten Einstellungen genommen. Möchten Sie also in andere Dateien oder von einem anderen FTP- Server Daten abholen bzw. uploaden, so ändern Sie die angezeigten Vorgaben.

## 7. Sichern

Mit diesem Menüpunkt werden die sichtbaren Einträge in eine Ini- Datei geschrieben. Bei jedem Programmstart werden dann diese Einstellungen übernommen.

## 8. Automatisieren

Sind die Aufgaben korrekt eingestellt und überprüft, so sichern Sie die Einstellungen. Das Programm sollten Sie dann in der Autostartgruppe mit aufnehmen, um einen nachvollziehbaren Einsatz zu gewährleisten.

## 9. Synchronisiere Timer

Nach dem Programmstart erscheint in der Statusbar der Text ,Synchronisiere Timer'. In diesem Zeitraum wird der interne Timer mit der PC- Zeit synchronisiert (Maximal 59 Sekunden). Erst danach werden Intervalle oder Termine akzeptiert.